

F-Secure Mobile Security with Parental control

S60

Sisällys

Luku 1:Yleistä.....	5
Keskeiset ominaisuudet.....	6
Luku 2:Asennus.....	7
Laittevaatimukset.....	8
Tuotteen asennus ja aktivointi.....	9
Asennus laitteella.....	9
Asennus käyttämällä tietokonetta.....	9
Aktivointi.....	9
Tilauksen siirtäminen uuteen laitteeseen.....	11
Asennuksen poisto.....	12
Tuotteen avaaminen ja sulkeminen.....	13
Sovelluksen avaaminen.....	13
Käyttöliittymän sulkeminen.....	13
Luku 3:Tuotteen käyttäminen.....	15
Virusten tarkistaminen.....	16
Virustarkistustilan valinta.....	16
Tartunnan saaneiden tiedostojen käsittely.....	17
Palomuurin käyttö.....	18
Suojaustason valinta.....	18
Luottamuksellisten tietojen suojaaminen.....	19
Laitteen lukituksen käyttäminen.....	19
Anti-Theft-etätoiminnon käyttöönotto.....	19
Tekstiviestihälytyksen käyttäminen.....	20
Unohtunutta turvakoodia noudetaan.....	21
Web-selauksen suojaaminen.....	22
Selaussuojauksen käyttö.....	22
Internetin turvallinen käyttö.....	22
Yksityisyystila.....	23
Näin teet selaamisesta turvallista lapsille.....	24
Mitä ikäryhmät ovat.....	24
Käyttäjän ikäryhmän valinta.....	25
Sovelluksen päivittäminen.....	26
Päivitystilan valitseminen.....	26
Manuaaliset päivitykset.....	26
Sovelluspäivitykset.....	26
Tilauksen palveluajan ostaminen.....	28

Tilausajan ostaminen palveluun tekstiviestillä.....	28
Tilausajan ostaminen palveluun luottokortilla.....	28
Tilauspalveluajan ostaminen tietokoneella.....	28

Luku 4:Tekninen tuki.....29

Suojauksen yleistila.....	30
---------------------------	----

Yleistä

Aiheet:

- [Keskeiset ominaisuudet](#)

F-Secure Mobile Security on kattava mobiililaitteen suojausratkaisu.

Tuote suojaa mobiililaitteeseen tallennettuja tietoja haitallisen koodin hyökkäyksiltä ja valvoo saapuvia ja lähteviä yhteyksiä ja suojaa laitetta verkkotunkeutumisyriyksiltä. Se auttaa myös suojaamaan henkilökohtaisia ja luottamuksellisia tietoja, jos laite katoaa tai se varastetaan. Selauksen suojaus tunnistaa turvalliset sivustot ja sivustot, joita on syytä välttää, ja estää haitalliset sivustot automaattisesti varmistaen näin, että olet turvassa Internetissä.

Tuote tarkistaa kaikki tiedostot virusten varalta automaattisesti, kun ne tallennetaan, kopioidaan, ladataan tai synkronoidaan tai kun niitä muokataan jollakin muulla tavalla. Kaikki tartunnan saaneet tiedostot eristetään välittömästi laitteen muiden tietojen suojaamiseksi. Automaattinen tarkistus tapahtuu huomaamatta taustalla.

Toimiakseen tehokkaasti virustentorjuntaohjelmisto tarvitsee aina ajan tasalla olevat virustunnisteet. Tuote noutaa uusimmat virustunnisteet automaattisesti.

Keskeiset ominaisuudet

Tuotteen keskeisten ominaisuuksien luettelo.

Tuotteen keskeiset ominaisuudet:

Huomaamaton toiminta	Sovellus toimii taustalla, kun käytät laitettasi.
Monipuolinen tarkistus	Sovellus tarkistaa automaattisesti kaikki tiedostot, kun niitä käytetään. Voit myös tehdä manuaalisen virustarkistuksen laitteelle aina halutessasi.
Automaattiset päivitykset	Sovellus pitää virustunnisteet ajan tasalla lataamalla päivitykset automaattisesti ja säännöllisesti.
Palomuri	Sovellus suojaa mahdollisesti haitalliselta verkkosisällöltä estämällä tietoturvasääntöjen vastaisen tiedonsiirron.
Anti-theft	Sovellus suojaa luottamukselliset tietosi lukitsemalla laitteesi automaattisesti, kun siinä oleva SIM-kortti vaihdetaan. Lisäksi voit paikantaa laitteesi tai etäpoistaa sen sisältämät tiedot lähettämällä siihen tekstiviestin, jos se on varastettu.
Selaussuojaus	Sovellus suojaa web-sivustoilta, jotka saattavat varastaa henkilökohtaisia tietojasi, kuten luottokorttinumeroita, käyttäjätilitietoja ja salasanoja.

Asennus

Aiheet:

- [Laittevaatimukset](#)
- [Tuotteen asennus ja aktivointi](#)
- [Tilauksen siirtäminen uuteen laitteeseen](#)
- [Asennuksen poisto](#)
- [Tuotteen avaaminen ja sulkeminen](#)

Ohjeet tuotteen asentamiseen mobiililaitteeseen.

Asenna tuote laitteeseesi jollakin seuraavista tavoista:

- Asenna sovellus suoraan laitteellasi.
- Lataa asennustiedosto tietokoneeseesi ja asenna tuote Nokia PC Suite -ohjelmistolla.

Kun olet asentanut tuotteen, sinun on aktivoitava se. Tuotteen aktivointi ottaa suojauksen käyttöön.

Laitevaatimukset

Tuotteen asennuksen ja käytön edellyttämät laitevaatimukset.

Tuotteen käyttö edellyttää, että laitteesi on seuraavien vaatimusten mukainen:

Käyttöjärjestelmä:

Nokia S60 (3rd tai 5th edition) -laitteet.

Tuettujen laitteiden luettelo on osoitteessa

<http://mobile.f-secure.com/devices/>.

Internet-yhteys:

Sovelluksen aktivointi edellyttää, että laitteestasi on Internet-yhteys.

Voit testata Internet-yhteytesi sopivuuden avaamalla laitteesi selaimella sivun

<https://msp.f-secure.com/web-test/>. Jos pääset sivulle, Internet-yhteytesi sopii aktivointiin ja päivittämiseen.

Tuotteen asennus ja aktivointi

Ohjeet tuotteen asennuksesta ja aktivoinnista.

Asennus laitteella

Ohjeet tuotteen asennuksesta suoraan laitteella.

Asennuksen aloittamiseksi laitteessasi on oltava asennustiedosto. Lataa asennustiedosto tietokoneeseen ja siirrä se laitteeseen tai lataa asennustiedosto suoraan laitteeseen.

Voit asentaa tuotteen mobiililaitteellasi toimimalla näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Jos latsit asennustiedoston suoraan, asennus alkaa automaattisesti. Muussa tapauksessa etsi ja avaa asennustiedosto, jonka siirsit laitteeseen.
2. Asenna tuote noudattamalla näkyviin tulevia ohjeita.
3. Asennuksen jälkeen käynnistä laitteesi uudelleen, jos asennusohjelma kehottaa tekemään niin.

Kun asennus on valmis, tuote on vielä aktivoitava. Tuote ei suojaa laitettasi, jos et ole aktivoinut tuotetta.

Asennus käyttämällä tietokonetta

Ohjeet tuotteen asennuksesta tietokoneella.

F-Secure Mobile Securityn asennus laitteeseen tietokonetta käyttämällä edellyttää, että tietokoneessa on .sis-asennustiedosto ja Nokia PC Suite asennettuna.

Voit asentaa tuotteen tietokoneellasi toimimalla näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Liitä laite tietokoneeseen.
2. Aloita asennus kaksoisnapsauttamalla asennustiedostoa.
3. Asennuksen jälkeen käynnistä laitteesi uudelleen, jos asennusohjelma kehottaa tekemään niin.

Kun asennus on valmis, tuote on vielä aktivoitava. Tuote ei suojaa laitettasi, jos et ole aktivoinut tuotetta.

Aktivointi

Tuotteen aktivointi ottaa suojauksen käyttöön.

Voit aktivoida tuotteen noudattamalla näitä ohjeita:

1. Käynnistä sovellus.
Tuote tuo käyttöoikeusehdot näkyviin, kun käynnistät sen ensimmäisen kerran.
2. Lue käyttöoikeusehdot ja paina **Jatka**, kun olet hyväksynyt ne.
Aktivointi alkaa, kun olet hyväksynyt käyttöoikeusehdot.
3. Valitse aktivointityyppi.
 - Jos haluat aktivoida tuotteesta vain Anti-Theft-toiminnon, valitse aktivointityypiksi **Vain Anti-Theft** ja paina **Jatka**.
 - Jos sinulla on tilauskoodi, valitse aktivointityypiksi **Tilauuskoodi** ja paina **Jatka**. Anna sitten tilauskoodisi ja paina **OK**.

 **Huomautus:** Voit ostaa tilauskoodin F-Securen verkkokaupasta: <http://www.f-secure.com/estore>.

4. Aktivointi edellyttää yhteyden päivityspalveluun. Muodosta yhteys päivityspalveluun painamalla **Kyllä**.
Sovellus muodostaa yhteyden päivityspalveluun ja aktivoi tuotteen.

Jos käytit tilauskoodia tuotteen aktivointiin, sovellus lataa uusimmat virustunnisteet ensimmäisen päivityksen aikana.

5. Kun tuote on ladannut kaikki tarvittavat päivitykset, aktivointi on valmis. Tee aktivointi valmiiksi painamalla [Jatka](#).

Kun olet aktivoinut tuotteen, tuotteen pääkäyttöliittymä tulee näkyviin, ja tuote aloittaa laitteesi suojauksen.

Tarkista laite virusten varalta tuotteen asentamisen ja aktivoimisen jälkeen, jotta se on varmasti puhdas.

Palomuuritasoksi valitaan normaali.

Tilauksen siirtäminen uuteen laitteeseen

Voit siirtää tuotetilauksen uuteen laitteeseesi.

Voit siirtää tilauksen uuteen laitteeseen enintään neljä kertaa. Voit siirtää tilauksen seuraavasti:

Noudata normaaleja asennus- ja aktivointiohjeita.

Asennuksen poisto

Ohjeet tuotteen poistamiseksi laitteesta.

Tee laitteen virustarkistus ja poista kaikki eristetyt ja tartunnan saaneet tiedostot, ennen kuin poistat tuotteen asennuksen.

Voit poistaa asennuksen seuraavasti:

1. Avaa sovellus.
2. Lopeta sovellus valitsemalla **Valinnat > Lopeta**.
3. Avaa laitteella **Sovellusten hallinta**.
4. Selaa vaihtoehdon F-Secure Mobile Security kohdalle.
5. Valitse **Valinnat > Poista**.
6. Vahvista asennuksen poistaminen valitsemalla **Kyllä**.

Tuote poistetaan laitteestasi.

Tuotteen avaaminen ja sulkeminen


Ohjeet tuotteen käynnistämisestä ja sulkemisesta (lopettamisesta).

Sovelluksen avaaminen

Kun tuote on aktivoitu, se aloittaa toimintansa automaattisesti aina, kun laite käynnistetään.

Jos olet valinnut käyttöön manuaalisen tarkistustilan, sovellus on avattava manuaalisesti.

1. Paina **Valikko**-näppäintä ja selaa tuotekuvakkeen kohdalle.
2. Valitse **Valinnat** > **Avaa**.

 **Huomautus:** Kun käytönaikainen tarkistustila on käytössä, tuote toimii taustalla automaattisesti.

Käyttöliittymän sulkeminen

Kun käyttöliittymä on piilotettu, tuote edelleen tarkistaa tiedostot virusten varalta ja palomuri suojaa laitteen.

Voit piilottaa käyttöliittymän seuraavasti:

Paina **Valmis**.


Tuote toimii edelleen taustalla tarkistaen tiedostot virusten varalta automaattisesti niiden käytön yhteydessä (jos käytönaikainen tarkistustila on käytössä) ja palomuri suojaa laitteen.

Sovelluksen sulkeminen

Jos suljet sovelluksen, kaikki sen toiminnot poistuvat käytöstä.

Voit sulkea sovelluksen kokonaan seuraavasti:

Valitse **Valinnat** > **Lopeta**.

 **Tärkeää:** Jos suljet sovelluksen, tartunnan saaneita tiedostoja ei enää eristetä eikä laite ole suojattu viruksilta. Sovelluksen sulkeminen poistaa palomuurin, Anti-Theft-toiminnon ja Selaussuojauksen käytöstä.

Tuotteen käyttäminen

Aiheet:

- [Virusten tarkistaminen](#)
- [Palomuurin käyttö](#)
- [Luottamuksellisten tietojen suojaaminen](#)
- [Web-selauksen suojaaminen](#)
- [Näin teet selaamisesta turvallista lapsille](#)
- [Sovelluksen päivittäminen](#)
- [Tilauksen palveluajan ostaminen](#)

Ohjeet tuotteen käyttämisestä.

Tämän luvun ohjeiden mukaan voit ottaa tuotteen käyttöön ja käyttää sitä laitteesi sisältämien tietojen suojaamiseen.

Virusten tarkistaminen

Tuote tarkistaa laitteesi virusten ja muiden haittaohjelmien varalta.

Tuote tarkistaa kaikki tiedostot virusten varalta automaattisesti, kun ne tallennetaan, kopioidaan, ladataan tai synkronoidaan tai kun niitä muokataan jollakin muulla tavalla.

Virustarkistustilan valinta

Jos et halua käyttää käytönaikaista tarkistusta, voit silti tehdä manuaalisen virustarkistuksen aina halutessasi.

Sovellus tarkistaa kaikki käytetyt ja muutetut laitteesi sisältämät tiedostot automaattisesti haittaohjelmien varalta, kun käytönaikainen tarkistus on käytössä.

Voit muuttaa virustarkistustilaa seuraavasti:

1. Selaa **Asetukset**-vaihtoehdon kohdalle ja paina valintanäppäintä.
Asetusten valintaluettelo avautuu.
2. Valitse asetusten valintaluettelosta **Virustentorjunta**.
3. Valitse joko käytönaikaisen tarkistuksen tai manuaalisen tarkistuksen tila.
 - Valitse **Käytönaikainen**, jos haluat sovelluksen toimivan taustalla ja tarkistavan tiedostot, kun niitä käytetään tai muutetaan.
 - Valitse **Manuaalinen**, jos haluat tarkistaa tiedostot vain silloin, kun teet virustarkistuksen itse.
4. Paina **OK**.

Käytönaikainen tarkistus

Käytönaikainen tarkistus tarkistaa automaattisesti tiedostot virusten varalta, kun niitä käytetään tai muokataan ja kun ne kopioidaan laitteeseen.

Jos F-Secure Mobile Security havaitsee viruksen käytönaikaisen tarkistuksen yhteydessä, virus eristetään ja lisätään Virustartunnat-luetteloon välittömästi.

F-Secure Mobile Security näyttää hälytyksen käytönaikaisen tarkistuksen yhteydessä havaituista viruksista. Voit tarkastella tartunnan saaneen tiedoston tietoja valitsemalla **Kyllä**.

Manuaalinen tarkistus

Voit tarkistaa laitteen virusten ja muiden haitallisten koodien varalta milloin haluat.

Jos haluat tarkistaa kaikki laitteesi ja siihen asetetun muistikortin sisältämät tiedostot, toimi seuraavasti:

1. Selaa **Virustentorjunta**-vaihtoehdon kohdalle ja paina valintanäppäintä.
2. Valitse **Tarkista nyt**.
Virustarkistus alkaa.
3. Kun virustarkistus on valmis, sovellus näyttää seuraavat tiedot.
 - Saanut tartunnan - Havaittujen tartuntojen määrä.
 - Tarkistamatta - Tarkistuksen aikana tarkistamatta jääneiden tiedostojen määrä. Tiedostoa ei voi tarkistaa, jos toinen ohjelma on lukinnut tiedoston tai jos tiedosto on vioittunut.
 - Tarkistettu - Tarkistettujen tiedostojen määrä.
4. Sulje tarkistus painamalla **Takaisin**.

Kaikki tartunnan saaneet tiedostot eristetään eikä niitä voi käyttää, kun sovellus toimii taustalla.

Tartunnan saaneiden tiedostojen käsittely

Kun tuote havaitsee viruksen tai muuta haitallista koodia tiedostossa, voit poistaa tartunnan saaneen tiedoston laitteesta.

Voit käsitellä tartunnan saaneet tiedostot seuraavasti:

1. Selaa **Virustentorjunta**-vaihtoehdon kohdalle ja paina valintanäppäintä.
2. Valitse **Tartunnat**.
Virustartunnat-näkymän avautuu.
3. Selaa **Virustartunnat-näkymän** käsiteltävän, tartunnan saaneen tiedoston kohdalle.
4. Toimi jollakin seuraavista tavoista:
 - **eristetty, eristetyt, eristys** - voit eristää tartunnan saaneen tiedoston. Eristetty tiedosto lukitaan, eikä se voi vahingoittaa laitettasi, kun tuote on toiminnassa.
 - **Poista** - Voit poistaa tartunnan saaneen tiedoston. Tämä on suositeltavin toiminto. Tiedosto poistetaan kokonaan laitteestasi.
 - **Vapauta** - Voit vapauttaa tartunnan saaneen tiedoston eristyksestä. Jos vapautat tiedoston, se ei ole enää lukittuna. Otat sen käyttöön tällöin omalla vastuullasi.

Paina valintanäppäintä. Valitse toiminto, jonka haluat tehdä tartunnan saaneelle tiedostolle, ja napsauta **OK**.

5. Jos haluat lisätietoja valitusta tiedostosta, valitse **Tiedot**. **Tartunnan tiedot -näkyvä** sisältää tartunnan saaneen tiedoston polun ja tiedostonimen sekä tartunnan nimen.

Virusten, troijalaisten, matojen ja muiden haitallisten ohjelmistojen kuvauksia ja tietoja on F-Securen sivustossa osoitteessa <http://www.f-secure.com/virus-info/>.

Palomuurin käyttö

Palomuri toimii huomaamatta taustalla. Se valvoo saapuvaa ja lähtevää Internet- ja verkkoliikennettä sekä suojaa laitteesi tunkeutumisyrittämisiltä.

Oletusarvon mukaan palomuurin suojaustaso on Normaali. Tämä taso antaa hyvän suojauksen eikä vaikuta yleisimmin käytettäviin sovelluksiin.

Suojaustason valinta

Suojaustasoa vaihtamalla voit valita, millaisen verkkoliikenteen haluat sallia ja millaisen estää.


Voit valita suojaustason seuraavasti:

1. Selaa **Asetukset**-vaihtoehdon kohdalle ja paina valintanäppäintä. Asetusten valintaluettelo avautuu.
2. Valitse asetusten valintaluettelosta **Palomuri**.
3. Valitse palomuurin suojaustaso, jota haluat käyttää.

palomuuritasot

Palomuri sisältää useita suojaustasoja eli palomuuritasoja.

Taso	Kuvaus	Suojaus
Salli kaikki	Sallii kaiken verkkoliikenteen. Ei estä mitään saapuvia eikä lähteviä yhteyksiä.	Ei suojausta
Normaali	Sallii kaikki lähtevät yhteydet. Suositeltava taso.	Hyvä suojaus
Korkea	Sallii yleisimmin käytettävät sovellukset.	Korkeatasoinen suojaus
Estä kaikki	Estää kaiken verkkoliikenteen. Et voi käyttää sähköpostia, multimediatekstejä tai web-palveluja.	Täysi suojaus
Mukautettu	Sallii omien sääntöjesi mukaisen verkkoliikenteen.	Omat säännöt

 **Huomautus:** Voit muokata omia sääntöjäsi valitsemalla **Valinnat** > **Muokkaa sääntöjä**, kun **Mukautettu**-suojaustaso on valittuna.

Luottamuksellisten tietojen suojaaminen

Anti-Theftillä voit varmistaa, ettei laitettasi tai siihen tallennettuja tietoja käytetä väärin, jos laitteesi varastetaan.

Anti-Theft voi lähettää hälytyksen, jos laitteessasi oleva SIM-kortti vaihdetaan.

Jos kadotat laitteen, voit lukita sen lähettämällä siihen tekstiviestin.

- Kun laite on lukittu, sen lukituksen voi poistaa vain turvakoodilla.

 **Huomautus:** Jos haluat käyttää etälukitusta, pidä laitteen lukitus käytössä.

Voit poistaa laitteen tiedot etäpyyhintätoiminnolla.

- Kun lähetät tekstiviestin laitteesi tietojen pyyhkimiseksi, tuote poistaa kaikki laitteen muistiin tallennetut tiedot.

 **Huomautus:** Koska muistikortit voi helposti poistaa, tallenna luottamukselliset tietosi laitteen muistiin.

Laitteen lukituksen käyttäminen

Anti-Theft voi lukita laitteesi automaattisesti, kun laitteesi SIM-kortti vaihdetaan. Laitteen lukitus voidaan avata vain suojakoodillasi.

Voit ottaa laitteen lukituksen käyttöön seuraavasti:

1. Selaa **Asetukset**-vaihtoehdon kohdalle ja paina valintanäppäintä.
Asetusten valintaluettelo avautuu.
2. Valitse asetusten valintaluettelosta **Anti-Theft**.
3. Anna **turvakoodi**. Turvakoodin on oltava vähintään 4 merkin pituinen. Säilytä sitä turvallisessa paikassa. Turvakoodi suojaa varkaudenestoasetuksia. Lukituskoodi on annettava, ennen kuin voit muuttaa mitään varkaudenestoasetuksia.
4. Jos haluat, että laitteesi lukittuu SIM-kortin vaihduttua, valitse **Lukitse SIM-vaihdosta** -asetuksen arvoksi **Kyllä**.
Kun joku asettaa uuden SIM-kortin laitteeseen ja lukitus SIM-vaihdosta on käytössä, laite pyytää suojakoodia, ennen kuin sitä voi käyttää.

Anti-Theft-etätoiminnon käyttöönotto

Anti-Theft-toimintojen käyttöönoton jälkeen voit lukita laitteesi tai poistaa sen sisältämät tiedot lähettämällä siihen tekstiviestin.

Voit ottaa Anti-Theft-etätoiminnon käyttöön seuraavasti:

1. Avaa päänäkyvässä **Anti-Theft**.
2. Valitse **Anti-Theft**-valikosta **Asetukset**.
3. Jos haluat, että voit etälukita laitteesi, toimi seuraavasti:
 - a) Anna **turvakoodi**, jos et ole luonut sitä vielä.
 - b) Ota **etälukitus** käyttöön.
4. Jos haluat voida pyyhkiä laitteen etäsijainnista, ota **etäpyyhintä** käyttöön.
5. Jos haluat, että voit etäpaikantaa laitteesi, ota **etäpaikannus** käyttöön.
Jos haluat käyttää etäpaikannusta, varmista, että laitteen paikannustoiminnot ovat käytössä. Yleensä ne ovat oletusarvoisesti käytössä. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa ohjeissa.

Anti-Theft-etätoiminto on nyt käytössä.

Laitteen lukitseminen etäkohteesta

Kun lukitset laitteen etäkohteesta, sitä ei voi käyttää ilman lupaasi.

Voit lukita kadonneen tai varastetun laitteen seuraavasti:

Voit lukita laitteesi lähettämällä siihen seuraavan tekstiviestin: #LOCK#<suojakoodi>
(esimerkiksi: #LOCK#12345678)

Laitteen lukituksen voi avata vain laitteen suojakoodilla.

Laitteen tietojen etäpyyhintä

Kun pyyhkit laitteen, Anti-Theft poistaa omat laitteeseen tallennetut tiedot.


Voit pyyhkiä kadonneen tai varastetun laitteen tiedot seuraavasti:


Voit poistaa laitteesi sisältämät tiedot lähettämällä siihen seuraavan tekstiviestin: #WIPE#<suojakoodi>
(esimerkiksi: #WIPE#12345678)

Kun poistat laitteen sisältämät tiedot, tuote poistaa kaikki siihen tallennetut tiedot.

Laitteen paikantaminen

Voit paikantaa kadonneen laitteesi lähettämällä siihen tekstiviestin.

 **Huomautus:** Voit varmistaa, että Anti-Theft voi vastaanottaa paikannustietoja laitteestasi. Tarkista laiteasetuksissa, että **paikannuspalvelimen käyttöasetukseksi** on valittu **Automaattinen** ja että olet määrittänyt toimivan yhteysosoitteen. Voit käyttää näitä asetuksia laitteessasi valitsemalla **Asetukset (Settings) > Yleiset (General) > Paikannus (Positioning)**. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetuissa oppaissa.


 **Huomautus:** Varmista, että **Bluetooth GPS** on poissa käytöstä ja että kaikki muut paikannustoiminnot ovat käytössä. Muuten laitteesi yrittää muodostaa yhteyden ulkoiseen GPS-vastaanottimeen, kun yrität paikantaa laitteesi.

Voit paikantaa laitteesi seuraavasti:

Voit paikantaa laitteesi lähettämällä siihen seuraavan tekstiviestin: #LOCATE#<suojakoodi>
(esimerkiksi: #LOCATE#12345678)

Anti-Theft vastaa tekstiviestillä, joka sisältää laitteesi viimeisen sijainnin.

 **Vihje:** Locate-viestillä toimivan paikannuksen käyttöönoton jälkeen varmista sen toimivuus lähettämällä laitteeseesi locate-viesti.

 **Huomautus:** Anti-Theft ei tallenna mitään sijaintitietoja. Ainoa sijaintitieto sisältyy sinulle lähetettävään tekstiviestiin.

Tekstiviestihälytyksen käyttäminen

Voit määrittää, että Anti-Theft lähettää sinulle hälytyksen tekstiviestinä, jos laitteessasi oleva SIM-kortti vaihdetaan.

Voit käyttää tekstiviestihälytystä seuraavasti:

1. Avaa päänäkökymässä **Anti-Theft**.
2. Valitse **Anti-Theft**-valikosta **Asetukset**.
3. Valitse **Luotettu numero**.
Numeroikkuna tulee näkyviin.

4. Määritä puhelinnumero, johon tekstiviesti lähetetään, kun laitteen SIM-kortti vaihdetaan.
5. Ota **Raportoi SIM-muutos** -asetus käyttöön.

Kun tekstiviestihälytys on käytössä, saat tekstiviestin, kun laitteen SIM-kortti vaihdetaan.

Unohtunutta turvakoodia noudetaan

Voit palauttaa unohtuneen turvakoodin luotetusta numerosta.

Sinun on annettava **Luotettu numero** -puhelinnumero varkaudenestoasetuksissa, jotta voit palauttaa turvakoodin.

Jos unohdat suojakoodisi, voit palauttaa sen luotetusta numerosta. Toimi seuraavasti:

1. Lähetä laitteeseesi seuraava tekstiviesti: #UNLOCK#
Laitteesi lähettää ohjeet sisältävän palautustekstiviestin luotettuun numeroon.
2. Lähetä palautuskoodi luotetusta numerosta laitteeseesi.

Laitteen lukitus avautuu. Voit luoda uuden suojakoodin.

Web-selauksen suojaaminen

Tässä luvussa kerrotaan, miten Selaussuojaus toimii ja miten sen asetukset voi määrittää.

Selaussuojaus suojaa web-sivustoilta, jotka saattavat varastaa henkilökohtaisia tietojasi, kuten luottokorttinumeroita, käyttäjätilitietoja ja salasanoja.

Selaussuojaus tarkistaa web-sivustot, joita selaat laitteesi oletusselaimella. Jos käytät muuta selainta, Selaussuojaus ei suojaa web-selausta.

Sulje web-selain ja tyhjennä sen välimuisti, ennen kuin aloitat Selaussuojauksen käytön.

Selaussuojauksen käyttö

Sinun on käytettävä Selaussuojauksen selainta. Jos käytät muuta selainta, Selaussuojaus ei suojaa web-selausta.

Voit käyttää Selaussuojausta turvalliseen web-selaukseen seuraavasti:

Avaa web-selain seuraavasti:

- Avaa tuotteessa oleva turvallinen selain. Valitse päänäkymässä **Selaussuojaus** ja **Turvallinen selain**.
- Avaa **Selaussuojaus** Androidin Launcher-toiminnossa.

Oletusselaimen muuttaminen

Ohjeet laitteen oletusselaimen muuttamisesta.

Selaussuojauksen selainta ei ole asetettu oletusselaimeksi automaattisesti. Jos olet jo asettanut jonkin oletusselaimen, voit asettaa Selaussuojauksen oletusselaimeksi seuraavasti:

1. Avaa **Asetukset (Settings)** > **Sovellukset (Applications)** > **Hallitse sovelluksia (Manage Applications)**.
2. Valitse **Selain (Browser)**.
3. Valitse **Käynnistä oletuksena (Launch by default)** -kohdasta **Tyhjennä oletukset (Clear defaults)**.
4. Valitse oletusselaimeksi **Selaussuojaus** seuraavan kerran, kun selaat webiä jollakin sovelluksella.

Internetin turvallinen käyttö

Selaussuojauksen avulla voit arvioida Web-sivustojen turvallisuuden. Toiminto estää haitallisten sivustojen tahattoman käytön.

Tuote tarkistaa sivuston turvallisuuden verkosta automaattisesti, kun käytät sivustoa. Jos sivusto on luokiteltu epäilyttäväksi tai haitalliseksi, tuote estää sivuston käytön. Sivuston turvaluokitus perustuu useista lähteistä, kuten F-Securen haittaohjelma-analytikoilta ja F-Secure-kumppaneilta, peräisin oleviin tietoihin.

Selaussuojausasetusten muuttaminen

Voit valita, milloin Selaussuojaus otetaan käyttöön käyttämäsi operaattoriverkon perusteella.

Voit muuttaa tuoteasetuksia seuraavasti:

1. Selaa **Asetukset**-vaihtoehdon kohdalle ja paina valintanäppäintä. Asetusten valintaluettelo avautuu.
2. Valitse asetusten valintaluettelosta **Selaussuojaus**.
3. Kun otat **Selaussuojauksen** käyttöön ja selaat Internetiä, tuote toimii taustalla.
4. Valitse, milloin Selaussuojaus on käytössä:

- **Kaikki operaattorit** - tuote tarkistaa sivustojen turvallisuuden käyttämästäsi operaattoriverkosta riippumatta.
- **Vain oma operaattori** - tuote tarkistaa sivustojen turvallisuuden vain silloin, kun käytät omaa operaattoriverkkoa.

Kun Selaussuojaus on käytössä, tuote estää pääsyn haitallisille web-sivustoille. Voit palata estosivulta takaisin aiemmalle sivulle valitsemalla **Takaisin**.

Jos haluat siirtyä sivustolle, vaikka Selaussuojaus on estänyt pääsyn sille, valitse estosivulta **Haluan siirtyä tälle web-sivustolle silti** -linkki.

Yksityisyystila

Selaussuojaus voi automaattisesti lähettää haitallista sisältöä sisältävien web-sivustojen tietoja tutkittaviksi palvelun toimivuuden varmistamiseksi. Voit valita, mitä tietoja haluat lähettää tutkittaviksi.

Tietojen lähetys ei vaaranna tietosuojaa eikä yksityisyyttäsi.

Vaikka lähetettyjä tietoja saatetaan pitää henkilökohtaisina joillakin lainkäyttöalueilla, tietoja lähetettäessä yksityisyytesi ja tietosuojasi on turvattu. Siirrämme tiedot turvallisesti, poistamme kaikki tarpeettomat henkilökohtaiset tiedot ja käsittelemme tiedot anonymoineina koosteinä. Näin tietoja ei voida yhdistää sinuun millään tavalla. Lähettämäsi tiedot eivät sisällä käyttäjätilitietoja, IP-osoitetietoja eivätkä lisenssitietoja. Lisäksi suojaamme yksityisyytesi salaamalla tiedot ennen niiden lähetystä.

Lähetettyjä tietoja käytetään palvelujemme ja tuotteidemme suojaustoimintojen kehittämiseen.

Yksityisyys-tilan muuttaminen

Muuttamalla Yksityisyys-tilaa voit valita, millaisia tietoja haluat tuotteen lähettävän.

Voit muuttaa Yksityisyys-tilaa seuraavasti:

1. Selaa **Asetukset**-vaihtoehdon kohdalle ja paina valintanäppäintä. Asetusten valintaluettelo avautuu.
2. Valitse asetusten valintaluettelosta **Muut asetukset**.
3. Toimi seuraavasti kohdassa **Yksityisyys-tila**:
 - Jos haluat lähettää tilastot ja tiedot web-sivustoista, joita ei ole analysoitu tai jotka eivät ole sisältäneet haitallista sisältöä, valitse **Salli kaikki**.
 - Jos haluat lähettää vain Selaussuojauksen tilastot ja palvelinyhteystiedot, valitse **Vain tilastot**.

Palvelun parhaan toimivuuden takaamiseksi on suositeltavaa pitää **Yksityisyys-tilana Salli kaikki**.

Näin teet selaamisesta turvallista lapsille

Lapsilukko auttaa suojaamaan lapsesi sopimattomalta sisällöltä Internetissä.

Internetissä on lukuisia kiinnostavia web-sivustoja mutta myös useita vaaroja, jotka uhkaavat sitä käyttäviä lapsia. Pienet lapset ja teini-ikäiset ovat vaarassa selatessaan webiä mobiililaitteillaan. Tämä tapahtuu usein ilman aikuisen valvontaa. Useat web-sivustot sisältävät materiaalia, jota saatat pitää sopimattomana lapsillesi. Lapsesi saattavat altistua sopimattomalle materiaalille, ladata mobiililaitetta mahdollisesti vahingoittavia haittaohjelmia tai saada ahdisteluviestejä selattuaan turvattomia web-sivustoja.

Lapsilukon avulla voit antaa lapsesi selata webiä mobiililaitteillaan turvallisesti estämällä heiltä sopimattoman sisällön.

 **Huomautus:** Lapsilukko toimii web-oletusselaimen kanssa ja estää lapsiasi käyttämästä muita selaimia.

Mitä ikäryhmät ovat

Ikäryhmien avulla voit määrittää web-sivustojen sisältöluokkia, jotka sopivat teini-ikäisille ja pienille lapsille.

Lapsilukko analysoi web-sivustot ja estää pääsyn ei-toivottuihin web-sivustoihin niiden sisällön perusteella.

Lapsilukossa on kolme valmiiksi määritettyä profiilia, jotka rajoittavat web-sisältöä eri tavoin. Voit antaa teini-ikäisten selata Internetiä vapaammin ja määrittää tiukempia rajoituksia pienten lasten web-selaukselle. Aikuisten ikäryhmä voi selata Internetiä rajoituksetta.

Voit valita käyttäjän ikäryhmän asennuksen yhteydessä tai myöhemmin Lapsilukon asetukset -sivulla.

Sisältötyypit

Lapsilukkoa käyttämällä voit estää erilaisia sisältötyyppejä.

- Aikuinen

Sisältö, joka on selvästi seksuaalista tai joka sisältää seksuaalisia viittauksia. Esimerkiksi seksikauppasivustot tai seksuaaliset alastonkuvat.

- Chat

Esimerkiksi web-pohjaiset chat-ohjelmat, pikaviestiohjelmat ja chat-sivustot.

- Web-sähköposti

Esimerkiksi sivustot, joissa voi luoda sähköpostitilejä viestien lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi web-selaimella.

- Aseet

Esimerkiksi sivustot, jotka sisältävät kuvauksia tai kuvia aseista tai aseiden tai räjähteiden valmistusohjeita.

- Uhkapelit

Esimerkiksi uhkapeli- tai arvonta-web-sivustot.

- Huumeet

Sivustot, jotka edistävät huumeiden käyttöä. Esimerkiksi sivustot, jotka sisältävät tietoja huumeiden kasvatuksesta, ostamisesta tai myymisestä.

- Deittipalvelu

Esimerkiksi treffisivustot tai vaimonvälityssivustot.

- Sosiaaliset verkostot

Esimerkiksi sivustot, joissa voi luoda jäsenprofiilin henkilökohtaisten ja ammatillisten kiinnostuksen kohteiden jakamiseksi.

- **Foorumit**
Esimerkiksi keskusteluryhmät, joissa voi lukea ja kirjoittaa kommentteja, tai ohjelmat, joita voi käyttää foorumien perustamiseen.
- **Blogit**
Esimerkiksi verkkopäiväkirjat, henkilökohtaiset web-sivustot, blogit ja podcast-äänitallenteet.
- **Ostokset ja huutokaupat**
Esimerkiksi sivustot, joissa vierailijat voivat tilata kohteita suoraan webistä, hintavertailu-web-sivustot tai verkkohuutokauppasivustot.
- **Kultit ja lahkot**
Esimerkiksi sivustot, jotka houkuttelevat fanaattisia ryhmiä tai innokkaita kannattajia tai jotka edistävät uskontojen tai muiden ideologioiden nimissä tapahtuvia hyökkäyksiä.
- **Alkoholi ja tupakka**
Esimerkiksi sivustot, jotka sisältävät tietoja alkoholijuomista tai tupakkatuotteista tai jotka edistävät niiden käyttöä tai myyntiä.
- **Syrjintä ja väkivalta**
Esimerkiksi sivustot, jotka ilmentävät ennakkoluuloja jotakin uskontoa, rotua, kansallisuutta, sukupuolta, ikää, invalideettia tai seksuaalista suuntautuneisuutta kohtaan, tai sivustot, jotka sisältävät kuvauksia tai kuvia fyysisistä hyökkäyksistä ihmisistä, eläimiä tai instituutioita vastaan.
- **Laittomat lataukset**
Esimerkiksi sivustot, joiden välityksellä voi ladata ohjelmia laittomasti tai kyseenalaisesti, tai sivustot, joissa kehitetään ja jaellaan ohjelmia, jotka saattavat vaarantaa verkkojen ja järjestelmien tietoturvan.
- **Anonyymipalvelimet**
Esimerkiksi sivustot, jotka pyrkivät tekemään Internetin käytöstä sellaista, ettei sitä voi jäljittää, tai jotka sisältävät tietoja suodattimien ohittamiseksi.
- **Tuntematon**
Jos lapsilukko ei voi noutaa sivuston sisältötyyppiä, sivusto luokitellaan tuntemattomaksi.

Käyttäjän ikäryhmän valinta

Ikäryhmän avulla voit valita, kuka laitetta käyttää. Lapsilukko rajoittaa web-sisältöä tämän valinnan mukaan.

Voit vaihtaa käyttäjän ikäryhmää seuraavasti:

1. Avaa päänäkymässä **Lapsilukko**.
2. Valitse **Lapsilukko**-valikosta **Asetukset**.
3. Estä pääsy ei-toivotuille web-sivustoille ottamalla **Lapsilukko** käyttöön.
4. Valitse **Ikäryhmä** sen mukaan, kuka tätä laitetta käyttää. Lapsilukko rajoittaa web-sisältöä tämän valinnan mukaan.
Ikäryhmän vaihto vaihtaa estettyjä sisältöluokkia..
5. Voit tarkastella ja muokata estettyjä sisältöluokkia valitsemalla **Valinnat > Muokkaa profiilia**.
6. Valitse, mitkä sisältöluokat haluat estää.


Kun olet vaihtanut ikäryhmää, lapsilukko estää pääsyn web-sivustoihin, joissa on valittujen luokkien mukaista sisältöä.

Sovelluksen päivittäminen

Tuotteen sisältämä automaattinen päivityspalvelu tarkistaa päivitykset säännöllisesti ja pitää tuotteen ajan tasalla.

Kun aktivoit tuotteen, automaattinen päivitys tulee käyttöön. Automaattinen päivitys tarvitsee käytettävissä olevan Internet-yhteyden. Kun Internet-yhteys on käytettävissä, tuote tarkistaa päivitykset säännöllisesti ja lataa ne tarvittaessa.

Vain ajan tasalla olevat virustunnisteet suojaavat laitteesi uusimmilta viruksilta.

-  **Huomautus:** Voit ilmaiseksi päivittää sovelluksen niin kauan, kun tilauksesi on aktiivinen. Laitteen jatkuva suojaus kannattaa varmistaa ostamalla lisää tilausaikaa hyvissä ajoin ennen tilauksen vanhentumista.

Päivitystilan valitseminen

Automaattinen päivitys on käytössä, kun olet aktivoinut tuotteen. Jos poistat automaattisen päivityksen käytöstä tai et käytä käytönaikaista tarkistusilaa, sovellus on päivitettävä manuaalisesti.

Voit vaihtaa päivitystilaa seuraavasti:

1. Selaa **Asetukset**-vaihtoehdon kohdalle ja paina valintanäppäintä. Asetusten valintaluettelo avautuu.
2. Valitse asetusten valintaluettelosta **Virustentorjunta**.
3. Valitse jokin seuraavista **Automaattisen päivityksen** tiloista.
 - **Aina** - Sovellus pitää virustunnisteet ajan tasalla lataamalla automaattisesti ja säännöllisesti päivitykset päivityspalvelimelta. (Suositus.)
 - **Kotiverkossa** - Sovellus lataa päivitykset päivityspalvelimelta automaattisesti, kun käytät operaattorisi verkkoa.
 - **Ei koskaan** - Virustunnisteita ei päivitetä automaattisesti. Emme suosittele, että poistat automaattisen päivityksen käytöstä.

Manuaaliset päivitykset

Voit päivittää tuotteen manuaalisesti milloin tahansa.


Voit päivittää tuotteen manuaalisesti seuraavasti:

1. Valitse missä tahansa päänäkyvässä **Valinnat > Päivitä**. Tuotteen on muodostettava Internet-yhteys uusimpien päivitysten tarkistamista varten.
2. Valitse Internet-yhteysosoite päivityspalvelinyhteyttä varten. Lisätietoja on laitteesi käyttöoppaassa. Sovellus lataa uusimmat virustunnisteet ja ottaa ne käyttöön heti.
3. Kun päivitys on valmis, tee laitteen virustarkistus valitsemalla **OK**.

Sovelluspäivitykset

Kun uusi tuoteversio on saatavilla, näkyviin tulee sanoma, jossa kehoitetaan lataamaan se.

Sovellus aloittaa toimintansa automaattisesti uudelleen, kun päivitys on valmis.

-  **Huomautus:** Jos virustunnistepäivitys edellyttää sovelluspäivityksen toimiakseen kunnolla, sovelluspäivitys latautuu automaattisesti.

Sovelluksen päivittäminen uuteen versioon manuaalisesti

Voit päivittää tuotteen uusimpaan versioon asentamalla sen.

Jos laitteessasi on asennettuna F-Secure Anti-Virus ja haluat päivittää sen F-Secure Mobile Security -tuotteeksi, toimi seuraavasti:

1. Kirjoita nykyinen avainkoodi muistiin. Tarvitset sitä uuden version aktivoimiseksi.
2. Poista asennettu versio.
3. Lataa tuotteen uusin versio.
4. Asenna tuotteen uusin versio.
5. Aktivoi uusi versio avainkoodillasi.

Tilauksen palveluajan ostaminen

Voit pitää laitteesi jatkuvasti suojattuna ostamalla lisää palveluaikaa hyvissä ajoin ennen umpeutumispäivää. Ostettu lisäpalveluaika joko lisätään edellisestä tilauksesta jäljellä olevaan aikaan tai maksuttomaan arviointijaksoon.

Tuote tukee useita ostotapoja jakelukanavan mukaan. Yleisimmät ostotavat ovat

- F-Secure eStore
- Paikallinen jälleenmyyjä
- Operaattorikohtainen jatkuva palvelutilaus
- Tanla-tekstiviestimaksu

Jos olet käyttänyt tuotteen kokeiluversiota ja haluat nyt ostaa tuotteen, käytä Tietoja-näkymässä olevaa tilausnumeroa. Jos sait uuden tilauskoodin, kun hankit tilausaikaa tai uuden lisenssin, käytä uutta tilauskoodia sovelluksen aktivointiin. Lisätietoja on **Osta**-valikon ohjeissa.

Tilausajan ostaminen palveluun tekstiviestillä

Voit ostaa lisää palvelun tilausaikaa tuotteelle tekstiviestillä.

Jos haluat ostaa lisää palvelun tilausaikaa lähettämällä tekstiviestin (jos operaattorisi on aktivoinut tämän ostotavan), toimi seuraavasti:

1. Selaa **Osta**-vaihtoehdon kohdalle ja paina valintanäppäintä. Näkyviin tulee **Valitse tapa** -näkyvä.
2. Valitse maksutavaksi **Puhelinlasku**.
3. Kun sinua kehoitetaan hyväksymään maksu, tee palvelun tilausajan osto loppuun valitsemalla **OK**.
4. Saat vastaukseksi tekstiviestin, joka sisältää ostovahvistuksen ja palvelun aktivointikoodin.

Tilausajan ostaminen palveluun luottokortilla

Voit ostaa lisää palvelun tilausaikaa tuotteelle luottokortillasi.

Jos haluat ostaa lisää palvelun tilausaikaa sovelluksella, toimi seuraavasti:

1. Selaa **Osta**-vaihtoehdon kohdalle ja paina valintanäppäintä. Näkyviin tulee **Valitse tapa** -näyttö.
2. Valitse **Osta luottokortilla**.
Jos sinulla on jo lisenssi, voit aktivoida palvelun lisenssikoodillasi.
3. Sovellus avaa linkin F-Securen eStore-verkkokauppaan. Tee osto loppuun noudattamalla näkyviin tulevia ohjeita.

Tilauspalveluajan ostaminen tietokoneella

Voit ostaa lisää palvelun tilausaikaa tuotteelle tietokoneen avulla.

Jos haluat ostaa lisää palvelun tilausaikaa tietokoneen Web-selaimella, noudata seuraavia ohjeita:

1. Avaa <http://www.f-secure.com/estore/avmobile.shtml> Web-selaimessa.
2. Syötä tilausnumero **Tilauskoodi**-kenttään, jotta tilauksesi voidaan tunnistaa.
F-Secure eStore hyväksyy yleisimmät luottokortit ja suurimpien pankkien pankkisiirrot.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Tekninen tuki

Aiheet:

- [Suojauksen yleistila](#)

Ohjeet sovelluksen nykyisen tilan tarkistamisesta.

Jos sinulla on sovellukseen liittyviä kysymyksiä, joita ei ole käsitelty oppaissa tai verkkopalveluissa, ota yhteys paikalliseen F-Secure-jälleenmyyjään tai suoraan F-Secureen.

Suojauksen yleistila

Käyttöliittymän päänäkymässä näkyy suojauksen yleistila ja nykyinen tila.

Jos nykyinen tila näyttää, ettei laitteesi ole suojattu, toimi seuraavasti:

1. Selaa **Suojauksen yleistila** -vaihtoehdon kohdalle ja paina valintanäppäintä.
2. Ratkaise ongelma valitsemalla joko punaisen tai keltaisen tilakuvakkeen sisältävä kohde.

Lisäohjeita vianmäärityksestä ja vastaukset usein esitettyihin kysymyksiin ovat osoitteessa <http://mobile.f-secure.com/FAQ/faqs60.html>.