

F-Secure Mobile Security with Parental control

Android

Sisällys

Luku 1:Asennus.....	5
Asentaminen.....	6
Aktivointi.....	6
Tuotteen toimintojen asetusten määrittäminen.....	7
Tuotteen poistaminen Android-laitteesta.....	7
Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen.....	9
Etävarkaudeneston käyttöönotto.....	10
Laitteen lukitseminen etäkohteesta.....	10
Laitteen tietojen etäpyyhintä.....	10
Laitteen paikantaminen.....	10
Tekstiviestihälytyksen käyttäminen.....	11
Varkaudeneston hälytyksen käyttäminen.....	11
Sijainnin jakamisen käyttäminen.....	11
Luku 3:Web-selauksen suojaaminen.....	13
Selaussuojauksen käyttö.....	14
Oletusselaimen muuttaminen.....	14
Internetin turvallinen käyttö.....	14
Selaussuojausasetusten muuttaminen.....	14
Luku 4:Virusten tarkistaminen.....	17
Manuaalinen tarkistus.....	18
Tartunnan saaneiden tiedostojen käsittely.....	18
Virustentorjunnan asetusten muuttaminen.....	18
Luku 5:Näin teet selaamisesta turvallista lapsille.....	19
Mitä ikäryhmät ovat.....	20
Sisältötyypit.....	20
Käyttäjän ikäryhmän valinta.....	21
Sovellusten hallinnan käyttäminen.....	21
Luku 6:Etähaluttujen puheluiden ja viestien estäminen.....	23
Turvallisten yhteyshenkilöiden käyttäminen.....	24
Estettyjen puheluiden ja viestien tarkastelu.....	24

Luku 7: Sovelluksen päivittäminen.....	25
Päivitystilan valitseminen.....	26
Manuaaliset päivitykset.....	26
Luku 8: Tilauksen palveluajan ostaminen.....	27
Tilauspalveluajan ostaminen tietokoneella.....	28

Asennus

Aiheet:

- [Asentaminen](#)
- [Aktivointi](#)
- [Tuotteen toimintojen asetusten määrittäminen](#)
- [Tuotteen poistaminen Android-laitteesta](#)

Ohjeet tuotteen asentamiseen mobiililaitteeseen.

Asenna tuote laitteeseesi jollakin seuraavista tavoista:

- Lataa asennustiedosto tietokoneeseen ja siirrä se laitteeseen tai SD-kortille tai
- lataa asennustiedosto suoraan laitteeseen.

Kun olet asentanut tuotteen, sinun on aktivoitava se. Tuotteen aktivointi ottaa suojauksen käyttöön.

Asentaminen

Ohjeet tuotteen asentamiseen mobiililaitteeseen.

Jos päivität aiemmasta tuoteversiosta, aiemman version asennusta ei tarvitse poistaa, vaan voit tarkistaa tuoteasetukset sen jälkeen, kun olet asentanut uuden version.

Voit asentaa tuotteen seuraavia ohjeita noudattamalla:

1. Avaa **Asetukset** > **Sovellus** ja tarkista, että **tuntemattomat lähteet** on otettu käyttöön.
Kun tämä asetus on otettu käyttöön, voit asentaa Android Marketin ulkopuolisia sovelluksia.
2. Lataa asennustiedosto tietokoneeseen ja siirrä se laitteeseen tai SD-kortille tai lataa asennustiedosto suoraan laitteeseen.
Lisätietoja on laitteen mukana toimitetuissa oppaissa.
3. Asenna tuote käynnistämällä laitteessa oleva asennuspaketti.
Huomaa, että asennuspaketin käynnistäminen muistikortilta edellyttää kolmannen osapuolen tiedostonhallintaohjelmaa.
Asennuspaketti asentaa tuotteen laitteeseen.
4. Kun asennus on valmis, käynnistä sovellus ja aktivoi tuote valitsemalla **Avaa**.


Tuote ei suojaa laitettasi, ennen kuin aktivoit tuotteen.

Aktivointi

Tuotteen aktivointi ottaa suojauksen käyttöön.

Voit aktivoida tuotteen noudattamalla näitä ohjeita:

1. Käynnistä sovellus.
Tuote tuo käyttöoikeusehdot näkyviin, kun käynnistät sen ensimmäisen kerran.
2. Lue käyttöoikeusehdot ja paina **OK**, kun olet hyväksynyt ne.
Aktivointi alkaa, kun olet hyväksynyt käyttöoikeusehdot.
3. Valitse aktivointityyppi.
Voit aktivoida tuotteen joko ilmaisessa kokeilutilassa tai tilauskoodilla. Voit käyttää joko Varkaudenestoa tai Mobile Securityä ja Selaussuojausta hankkimastasi käyttöoikeustyyppistä riippuen.
 - Voit kokeilla tuotetta valitsemalla aktivointityypiksi **ilmaisen kokeiluversion**.
 - Jos sinulla on jo tilauskoodi, valitse tilaustyyppiksi **Tilauskoodi** ja kirjoita oma tilauskoodisi.
4. Paina **Aktivoi**.

 **Huomautus:** Tuotteen on muodostettava yhteys päivityspalveluun aktivoinnin aikana.

Kun olet tehnyt aktivoinnin valmiiksi, näkyviin tulee ohjattu määritystoiminto, jolla voit määrittää tuotteen asetukset.


Android 2.2 -ympäristössä (ja uudemmissa) laitevalvonta (device administrator) on aktivoitava, jotta tuote voisi käyttää Varkaudeneston toimintoja.

Tuotteen toimintojen asetusten määrittäminen

Sovelluksen toimintojen asetukset on määritettävä, ennen kuin tuotetta voi käyttää.

Ota Varkaudenesto-, Lapsilukko- ja Turvalliset yhteyshenkilöt -toiminto käyttöön seuraavasti:

1. Anna uusi suojakoodi ja vahvista se antamalla se uudelleen. Näin varmistat, että se on annettu oikein.

 **Huomautus:** Jos haluat muuttaa suojakoodia myöhemmin, valitse [Asetukset](#) > [Yleiset asetukset](#) ja valitse [Määritä suojakoodi](#).

Tarvitset suojakoodia, kun haluat käyttää Etävarkaudeneston toimintoja ja Lapsilukkoa.

2. Tuote tarvitsee oikeudet valvoa laitettasi. Aktivoi laitevalvonta (device administrator) valitsemalla [Aktivoi](#).
3. Jos et ole määrittänyt laitteesi näytön lukitusta, sinun on tehtävä tämä, ennen kuin voit jatkaa. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetuissa oppaissa.
4. Anna luotettu puhelinnumero.
Luotettuun puhelinnumeroon lähetetään hälytysilmoituksia, jos laitteesi SIM-kortti vaihdetaan.
5. Määritä Lapsilukko valitsemalla laitteen käyttäjän ikäryhmä.

Kun olet määrittänyt Varkaudeneston ja Lapsilukon asetukset, tuote on toiminnassa.

Tuotteen poistaminen Android-laitteesta


Ohjeet tuotteen poistamiseksi laitteesta.

Voit poistaa tuotteen laitteestasi seuraavasti:

1. Valitse päänäkyvässä [Asetukset](#).
2. Valitse [Asetukset](#)-valikosta [Yleiset](#).
3. Valitse [Poista asennus](#).

Jos olet luonut Varkaudenestoa varten suojakoodin, se on annettava, ennen kuin tuotteen asennus poistetaan.

Tuote poistetaan laitteestasi.

 **Huomautus:** Tuotteen aktivointi poistuu [laitevalvonnan \(device administrator\)](#) luettelosta asennuksen poistamisen yhteydessä. Jos peruutat asennuksen poistamisen, tuote on aktivoitava uudelleen, ennen kuin sitä voi käyttää.

Luottamuksellisten tietojen suojaaminen


Aiheet:

- [Etävarkaudeneston käyttöönotto](#)
- [Tekstiviestihälytyksen käyttäminen](#)
- [Varkaudeneston hälytyksen käyttäminen](#)
- [Sjainnin jakamisen käyttäminen](#)

Varkaudenestolla voit varmistaa, ettei laitettasi tai siihen tallennettuja tietoja käytetä väärin, jos laitteesi varastetaan.

Jos kadotat laitteen, voit lukita sen lähettämällä siihen tekstiviestin.

- Kun laite on lukittu, sen voi avata vain näytön avaamiskuviolla.

 **Huomautus:** Etälukituksen käyttäminen edellyttää, että laitteen näytön avaamiskuvio on käytössä.

Voit poistaa laitteen tiedot etäpyyhintätoiminnolla.

- Kun lähetät tekstiviestin laitteen tietojen pyyhkimiseksi, tuote poistaa tiedot laitteeseen asetetusta SD-kortista, teksti- ja multimediaviestit, yhteystiedot ja kalenteritiedot. Lisäksi suosittelemme Google-tilin sanasanain vaihtamista.
- Android 2.2 -ympäristössä (ja uudemmissa) tuote palauttaa laitteen tehdasasetuksiinsa, kun lähetät tekstiviestin laitteesi tietojen poistamiseksi.

Etävarkaudeneston käyttöönotto

Etävarkaudeneston käyttöönoton jälkeen voit lukita laitteesi tai poistaa sen sisältämät tiedot lähettämällä siihen tekstiviestin.

Voit ottaa Etävarkaudeneston käyttöön seuraavasti:

1. Avaa päänäkyvässä **Varkaudenesto**.
2. Valitse **Varkaudenesto**-valikosta **Asetukset**.
3. Jos haluat, että voit etäpaikantaa laitteesi, valitse **Käytä paikannusta**.
Jos haluat käyttää paikannusta, varmista, että laitteen paikannustoiminnot ovat käytössä. Yleensä ne ovat oletusarvoisesti käytössä. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetuissa oppaissa.
4. Ota **Etävarkaudenesto** käyttöön valitsemalla se.

Etävarkaudenesto on nyt käytössä.

Laitteen lukitseminen etäkohteesta

Kun lukitset laitteen etäkohteesta, sitä ei voi käyttää ilman lupaasi.

Voit lukita kadonneen tai varastetun laitteen seuraavasti:

1. Voit lukita laitteesi lähettämällä siihen seuraavan tekstiviestin: #LOCK#<suojakoodi> (esimerkiksi: #LOCK#12345678)
2. Kun laite lukitaan, tuote lähettää vastausviestin puhelimeen, jolla lähetit lukitusviestin. Jos olet ottanut etäpaikannuksen käyttöön, vastausviesti sisältää laitteen sijaintitiedon.

Lukitun laitteen voi avata vain valitsemallasi näytön lukituksen avaustavalla.

Laitteen tietojen etäpyyhintä

Kun pyyhkit laitteen, Varkaudenesto poistaa laitteeseen tallennetut omat tietosi.

Voit pyyhkiä kadonneen tai varastetun laitteen tiedot seuraavasti:

1. Voit poistaa laitteesi sisältämät tiedot lähettämällä siihen seuraavan tekstiviestin: #WIPE#<suojakoodi> (esimerkiksi: #WIPE#12345678)
2. Kun laitteen sisältämät tiedot poistetaan, tuote lähettää vastausviestin puhelimeen, jolla lähetit poistoviestin.

Kun poistat laitteen tiedot, tuote poistaa tiedot laitteeseen asetetulta SD-kortilta, teksti- ja multimediatekstit sekä yhteys- ja kalenteritiedot. Android 2.2 -ympäristössä (ja uudemmissa) laitteen pyyhintä palauttaa sen tehdasasetukset käyttöön.

Laitteen paikantaminen

Voit paikantaa kadonneen laitteesi lähettämällä siihen tekstiviestin.





Huomautus: Jos haluat saada paikannustietoja, varmista, että olet ottanut GPS-toiminnon käyttöön laitteessasi.

Voit paikantaa laitteesi seuraavasti:

Voit paikantaa laitteesi lähettämällä siihen seuraavan tekstiviestin: #LOCATE#<suojakoodi> (esimerkiksi: #LOCATE#12345678)

Varkaudenesto vastaa tekstiviestillä, joka sisältää laitteesi viimeisen sijainnin.

-  **Vihje:** Locate-viestillä toimivan paikannuksen käyttöönoton jälkeen varmista sen toimivuus lähettämällä laitteeseesi locate-viesti.
-  **Huomautus:** Varkaudenesto ei tallenna mitään sijaintitietoja. Ainoa sijaintitieto sisältyy sinulle lähetettävään tekstiviestiin.

Tekstiviestihälytyksen käyttäminen

Voit määrittää, että Varkaudenesto lähettää sinulle hälytyksen tekstiviestinä, jos laitteessasi oleva SIM-kortti vaihdetaan.

Voit käyttää tekstiviestihälytystä seuraavasti:

1. Avaa päänäkyvässä **Varkaudenesto**.
2. Valitse **Varkaudenesto**-valikosta **Asetukset**.
3. Valitse **Luotettu numero**.
Luotettu numero -valintaikkuna avautuu.
4. Määritä puhelinnumero, johon tekstiviesti lähetetään, kun laitteen SIM-kortti vaihdetaan.

Kun tekstiviestihälytys on käytössä, saat tekstiviestin, kun laitteen SIM-kortti vaihdetaan.


Varkaudeneston hälytyksen käyttäminen

Voit soittaa hälytysäänen laitteessasi, jos se katoaa tai varastetaan.

Voit soittaa hälytysäänen laitteessasi seuraavasti:

1. Voit soittaa hälytysäänen lähettämällä laitteeseesi seuraavan tekstiviestin:


#ALARM#<suojakoodi>#<toistojen määrä>

-  **Huomautus:** Toistojen määrällä voit määrittää, kuinka monta kertaa hälytysääni soitetaan, mutta sen määrittäminen ei ole välttämätöntä hälytysäänen soittamiseksi.

(Esimerkiksi: #ALARM#abcd1234)

2. Kun laite vastaanottaa viestin, tuote lukitsee laitteen ja soittaa hälytysäänen. Tuote lähettää vastausviestin puhelimeen, jolla lähetit hälytysäänen soittoviestin.

Voit lopettaa hälytysäänen soiton käyttämällä valitsemaasi näytön lukituksen avaustapaa.

-  **Vihje:** Voit lopettaa hälytysäänen soiton lähettämällä laitteeseesi seuraavan tekstiviestin:
#ALARM#<suojakoodi>#0

Sijainnin jakamisen käyttäminen

Voit lähettää ystävillesi ja perheellesi viestin, joka näyttää nykyisen sijaintisi kartalla.

Jos haluat jakaa sijaintisi, laitteesi GPS-toiminnon on oltava käytössä.

Voit lähettää sijainnin jakamisviestin seuraavasti:

1. Avaa päänäkyvässä **Varkaudenesto**.

2. Valitse **Varkaudenesto**-valikosta **Sijainnin jakaminen**.
Tuote selvittää sijaintisi GPS-toiminnolla ja avaa viestisovelluksen.
3. Lisää viestisovelluksessa sijaintitietoviestin vastaanottajat ja valitse **Lähetä (Send)**.
Viesti sisältää tiedon sijainnistasi ja linkin Google Maps -karttaan, josta näkyy, missä olet.

Web-selauksen suojaaminen

Aiheet:

- [Selaussuojauksen käyttö](#)
- [Internetin turvallinen käyttö](#)

Tässä luvussa kerrotaan, miten Selaussuojaus toimii ja miten sen asetukset voi määrittää.

Selaussuojaus suojaa web-sivustoilta, jotka saattavat varastaa henkilökohtaisia tietojasi, kuten luottokorttinumeroita, käyttäjätilitietoja ja salasanoja.

Selaussuojauksen käyttö

Sinun on käytettävä F-Secure Browser -selainta. Jos käytät muuta selainta, Selaussuojaus ei suojaa web-selausta.

Voit käyttää Selaussuojausta turvalliseen web-selaukseen seuraavasti:

Avaa web-selain seuraavasti:

- Avaa tuotteessa oleva turvallinen selain. Valitse päänäkylässä **Selaussuojaus** ja **Turvallinen selain**.
- Avaa **F-Secure Browser** Android Launcher -sovelluksessa.

Oletusselaimen muuttaminen

Ohjeet laitteen oletusselaimen muuttamisesta.

F-Secure Browser ei ole automaattisesti oletusselaimesi. Jos olet jo asettanut jonkin oletusselaimen, voit asettaa F-Secure Browser -selaimen oletusselaimeksi seuraavasti:

1. Avaa **Asetukset (Settings)** > **Sovellukset (Applications)** > **Hallitse sovelluksia (Manage Applications)**.
2. Valitse **Selain (Browser)**.
3. Valitse **Käynnistä oletuksena (Launch by default)** -kohdasta **Tyhjennä oletukset (Clear defaults)**.
4. Valitse oletusselaimeksi **F-Secure Browser** seuraavan kerran, kun selaat webiä jollakin sovelluksella.

Internetin turvallinen käyttö

Selaussuojauksen avulla voit arvioida Web-sivustojen turvallisuuden. Toiminto estää haitallisten sivustojen tahattoman käytön.

Tuote tarkistaa sivuston turvallisuuden verkosta automaattisesti, kun käytät sivustoa. Jos sivusto on luokiteltu epäilyttäväksi tai haitalliseksi, tuote estää sivuston käytön. Sivuston turvallisuus perustuu useista lähteistä, kuten F-Securen haittaohjelma-analytikoilta ja F-Secure-kumppaneilta, peräisin oleviin tietoihin.

Selaussuojausasetusten muuttaminen

Voit valita, milloin Selaussuojaus otetaan käyttöön käyttämäsi operaattoriverkon perusteella.

Voit muuttaa tuoteasetuksia seuraavasti:

1. Valitse päänäkylässä **Asetukset**.
2. Valitse **Selaussuojaus**.
3. Kun otat **Selaussuojauksen** käyttöön ja selaat Internetiä, tuote toimii taustalla.
4. Valitse, milloin Selaussuojaus on käytössä:
 - **Kaikki operaattorit** - tuote tarkistaa sivustojen turvallisuuden käyttämästäsi operaattoriverkosta riippumatta.
 - **Vain oma operaattori** - tuote tarkistaa sivustojen turvallisuuden vain silloin, kun käytät omaa operaattoriverkkoa.

Kun Selaussuojaus on käytössä, tuote estää pääsyn haitallisille web-sivustoille. Voit palata estosivulta takaisin aiemmalle sivulle valitsemalla **Takaisin**.

Jos haluat siirtyä sivustolle, vaikka Selaussuojaus on estänyt pääsyn sille, valitse estosivulta [Haluan siirtyä tälle web-sivustolle silti](#) -linkki.


Virusten tarkistaminen

Aiheet:

- [Manuaalinen tarkistus](#)
- [Tartunnan saaneiden tiedostojen käsittely](#)
- [Virustentorjunnan asetusten muuttaminen](#)

Tuote tarkistaa laitteesi virusten ja muiden haittaohjelmien varalta.

Tuote tarkistaa asennetut ohjelmat ja laitteeseen asetetut muistikortit virusten, vakoiluohjelmien ja riskiohjelmien varalta automaattisesti.

 **Huomautus:** Suosittelemme, että tarkistat laitteen virusten varalta aina, kun tuote pyytää tekemään niin.

Manuaalinen tarkistus

Voit tarkistaa laitteen virusten ja muiden haitallisten koodien varalta milloin haluat.

Jos haluat tarkistaa kaikki laitteesi ja siihen asetetun muistikortin sisältämät tiedostot, toimi seuraavasti:

1. Valitse päänäkylässä **Virustentorjunta**.
2. Valitse **Tarkista nyt**.
Virustarkistus alkaa.
3. Kun virustarkistus on valmis, sovellus näyttää seuraavat tiedot.
 - **Saanut tartunnan** - Havaittujen tartuntojen määrä.
 - **Tarkistamatta** - Tarkistuksen aikana tarkistamatta jääneiden tiedostojen määrä. Tiedostoa ei voi tarkistaa, jos toinen ohjelma on lukinnut tiedoston tai jos tiedosto on vioittunut.
 - **Tarkistettu** - Tarkistettujen tiedostojen määrä.
4. Sulje tarkistus painamalla **Takaisin**.

Tartunnan saaneiden tiedostojen käsittely

Kun tuote havaitsee viruksen tai muuta haitallista koodia tiedostossa, voit poistaa tartunnan saaneen tiedoston laitteesta.

Voit käsitellä tartunnan saaneet tiedostot seuraavasti:

1. Valitse päänäkylässä **Virustentorjunta**.
2. Valitse **Tartunnat**.
Tartunnat-näkymä avautuu.
3. Selaa **Tartunnat-näkymässä** käsiteltävän, tartunnan saaneen tiedoston kohdalle.
4. Voit tarkastella tartunnan saaneen tiedoston tarkempia tietoja valitsemalla sen. **Tartunnan saaneen tiedoston näkymässä** näkyy tartunnan saaneen tiedoston polku ja nimi sekä tartunnan nimi.
5. Poista tartunnan saanut tiedosto tai sovellus laitteesta valitsemalla **Poista** tai **Poista asennus**.

Virusten, troijalaisten, matojen ja muiden haitallisten ohjelmistojen kuvauksia ja tietoja on F-Securen sivustossa osoitteessa <http://www.f-secure.com/virus-info/>.

Virustentorjunnan asetusten muuttaminen

Voit muuttaa Virustentorjunnan asetuksia ja valita, milloin haluat suorittaa virustarkistuksen.

Voit muuttaa Virustentorjunnan asetuksia seuraavasti:

1. Valitse päänäkylässä **Asetukset**.
Asetusten valintaluettelo avautuu.
2. Valitse asetusten valintaluettelosta **Virustentorjunta**.
3. Valitse **Asennustarkistus**, kun haluat tarkistaa kaikki ohjelmat automaattisesti sen jälkeen, kun ne on asennettu laitteeseen.
4. Valitse **Muistikortitarkistus**, jos haluat tarkistaa muistikortin automaattisesti aina, kun lisäät sen laitteeseen.

Näin teet selaamisesta turvallista lapsille

Aiheet:

- [Mitä ikäryhmät ovat](#)
- [Käyttäjän ikäryhmän valinta](#)
- [Sovellusten hallinnan käyttäminen](#)

Lapsilukko auttaa suojaamaan lapsesi sopimattomalta sisällöltä Internetissä.

Internetissä on lukuisia kiinnostavia web-sivustoja mutta myös useita vaaroja, jotka uhkaavat sitä käyttäviä lapsia. Pienet lapset ja teini-ikäiset ovat vaarassa selatessaan webiä mobiililaitteillaan. Tämä tapahtuu usein ilman aikuisen valvontaa. Useat web-sivustot sisältävät materiaalia, jota saatat pitää sopimattomana lapsillesi. Lapsesi saattavat altistua sopimattomalle materiaalille, ladata mobiililaitetta mahdollisesti vahingoittavia haittaohjelmia tai saada ahdisteluviestejä selattuaan turvattomia web-sivustoja.

Lapsilukon avulla voit antaa lapsesi selata webiä mobiililaitteillaan turvallisesti estämällä heiltä sopimattoman sisällön.

Mitä ikäryhmät ovat

Ikäryhmien avulla voit määrittää, minkälainen web-sisältö sopii teini-ikäisille ja pienille lapsille.

Lapsilukko analysoi web-sivustot ja estää pääsyn ei-toivottuihin web-sivustoihin niiden sisällön perusteella.

Lapsilukossa on kolme valmiiksi määritettyä profiilia, jotka rajoittavat web-sisältöä eri tavoin. Voit antaa teini-ikäisten selata Internetiä vapaammin ja määrittää tiukempia rajoituksia pienten lasten web-selaukselle. Aikuisten ikäryhmä voi selata Internetiä rajoituksetta.

Voit valita käyttäjän ikäryhmän asennuksen yhteydessä tai myöhemmin Lapsilukon asetukset -sivulla.

Sisältötyypit

Lapsilukkoa käyttämällä voit estää erilaisia sisältötyyppejä.

- Aikuinen

Sisältö, joka on selvästi seksuaalista tai joka sisältää seksuaalisia viittauksia. Esimerkiksi seksikauppasivustot tai seksuaaliset alastonkuvat.

- Chat

Esimerkiksi web-pohjaiset chat-ohjelmat, pikaviestiohjelmat ja chat-sivustot.

- Web-sähköposti

Esimerkiksi sivustot, joissa voi luoda sähköpostitilejä viestien lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi web-selaimella.

- Aseet

Esimerkiksi sivustot, jotka sisältävät kuvauksia tai kuvia aseista tai aseiden tai räjähteiden valmistusohjeita.

- Uhkapelit

Esimerkiksi uhkapeli- tai arvonta-web-sivustot.

- Huumeet

Sivustot, jotka edistävät huumeiden käyttöä. Esimerkiksi sivustot, jotka sisältävät tietoja huumeiden kasvatuksesta, ostamisesta tai myymisestä.

- Deittipalvelu

Esimerkiksi treffisivustot tai vaimonvälityssivustot.

- Sosiaaliset verkostot

Esimerkiksi sivustot, joissa voi luoda jäsenprofiilin henkilökohtaisten ja ammatillisten kiinnostuksen kohteiden jakamiseksi.

- Foorumit

Esimerkiksi keskusteluryhmät, joissa voi lukea ja kirjoittaa kommentteja, tai ohjelmat, joita voi käyttää foorumien perustamiseen.

- Blogit

Esimerkiksi verkkopäiväkirjat, henkilökohtaiset web-sivustot, blogit ja podcast-äänitallenteet.

- Ostokset ja huutokaupat

Esimerkiksi sivustot, joissa vierailijat voivat tilata kohteita suoraan webistä, hintavertailu-web-sivustot tai verkkohuutokauppasivustot.

- Kultit ja lahkot

Esimerkiksi sivustot, jotka houkuttelevat fanaattisia ryhmiä tai innokkaita kannattajia tai jotka edistävät uskontojen tai muiden ideologioiden nimissä tapahtuvia hyökkäyksiä.

- Alkoholi ja tupakka

Esimerkiksi sivustot, jotka sisältävät tietoja alkoholijuomista tai tupakkatuotteista tai jotka edistävät niiden käyttöä tai myyntiä.

- Syrjintä ja väkivalta

Esimerkiksi sivustot, jotka ilmentävät ennakkoluuloja jotakin uskontoa, rotua, kansallisuutta, sukupuolta, ikää, invaliditeettia tai seksuaalista suuntautuneisuutta kohtaan, tai sivustot, jotka sisältävät kuvauksia tai kuvia fyysisistä hyökkäyksistä ihmisiä, eläimiä tai instituutioita vastaan.

- Laittomat lataukset

Esimerkiksi sivustot, joiden välityksellä voi ladata ohjelmia laittomasti tai kyseenalaisesti, tai sivustot, joissa kehitetään ja jaellaan ohjelmia, jotka saattavat vaarantaa verkkojen ja järjestelmien tietoturvan.

- Anonymipalvelimet

Esimerkiksi sivustot, jotka pyrkivät tekemään Internetin käytöstä sellaista, ettei sitä voi jäljittää, tai jotka sisältävät tietoja suodattimien ohittamiseksi.

- Tuntematon

Jos lapsilukko ei voi noutaa sivuston sisältötyyppiä, sivusto luokitellaan tuntemattomaksi.

Käyttäjän ikäryhmän valinta

Ikäryhmän avulla voit valita, kuka laitetta käyttää. Lapsilukko rajoittaa web-sisältöä tämän valinnan mukaan.

Voit vaihtaa käyttäjän ikäryhmää seuraavasti:

1. Valitse päänäkökymässä **Asetukset**.
2. Valitse **Lapsilukko**.
3. Estä pääsy ei-toivotuille web-sivustoille ottamalla **Lapsilukko** käyttöön.
4. Valitse **Ikäryhmä** sen mukaan, kuka tätä laitetta käyttää. Lapsilukko rajoittaa web-sisältöä tämän valinnan mukaan.
Ikäryhmän vaihtaminen muuttaa sitä, minkälaista sisältöä käyttäjän sallitaan selata.
5. Voit tarkastella ja muokata sallittuja sisältöluokkia valitsemalla **Rajoitettu web-sisältö**.
6. Valitse, minkälaisen sisällön haluat sallia.

Kun olet vaihtanut ikäryhmää, Lapsilukko sallii pääsyn vain web-sivustoihin, jotka olet määrittänyt.

Sovellusten hallinnan käyttäminen

Sovellusten hallinnalla voit rajoittaa sovelluksia, joita voi käyttää, ja poistaa tarpeettomia sovelluksia.

Sovellusten hallinnan käyttö edellyttää, että Lapsilukko on käytössä.

Voit käyttää Sovellusten hallintaa seuraavasti:

1. Valitse päänäkökymässä **Asetukset**.
2. Valitse **Lapsilukko**.
3. Ota **Lapsilukko** käyttöön.
4. Ota **Sovellusten hallinta** käyttöön.

5. Valitse Rajoitetut sovellukset.

Lapsilukko näyttää asennettujen sovellusten luettelon.

6. Voit sallia sovelluksen käytön laitteen käyttäjälle varmistamalla, että sovelluksen vieressä oleva valintaruutu on valittuna. Jos haluat rajoittaa sovelluksen käytön, poista valintaruudun valinta.

Oletusarvoisesti Lapsilukko sallii kaikkien sovellusten käytön.

7. Jos haluat poistaa sovelluksen laitteesta kokonaan, valitse sovellus luettelosta ja pidä se valittuna, kunnes näkyviin tulee poistokehote. Poista sitten sovellus valitsemalla Poista.

Kun käyttäjä yrittää avata sovelluksen, jonka käytön olet estänyt Sovellusten hallinnassa, näkyviin tulee estosivu ja Lapsilukko estää sovelluksen käytön.

Ei-haluttujen puheluiden ja viestien estäminen

Aiheet:

- [Turvallisten yhteyshenkilöiden käyttäminen](#)
- [Estettyjen puheluiden ja viestien tarkastelu](#)

Turvalliset yhteyshenkilöt estää ei-haluttuja puheluita ja viestejä tavoittamasta sinua.


Turvallisten yhteyshenkilöiden ansiosta voit keskittyä sinulle merkittäviin puheluihin ja viesteihin sekä estää ei-halutut puhelut ja roskapostiviestit.

Kun valitset estettävät numerot, Turvalliset yhteyshenkilöt estää kaikki niistä tulevat puhelut sekä teksti- ja multimediaviestit. Lisäksi Turvalliset yhteyshenkilöt estää soittamasta puheluita estolistalla oleviin numeroihin.

Turvallisten yhteyshenkilöiden käyttäminen

Turvalliset yhteyshenkilöt estää estolistalla olevista numeroista tulevat puhelut ja viestit.

Voit estää uudesta numerosta tulevat puhelut ja viestit seuraavasti:

1. Valitse päänäkyessä **Asetukset**.
Asetusten valintaluettelo avautuu.
2. Valitse asetusten valintaluettelosta **Turvalliset yhteyshenkilöt**.
 **Huomautus:** Määritä suojakoodisi, jos et ole vielä määrittänyt sitä.
3. Varmista, että **Turvalliset yhteyshenkilöt** on käytössä.
4. Valitse **Estä numeroita**.
Anna suojakoodisi, niin voit estää uusia numeroita.
Estettyjen numeroiden luettelo avautuu.
5. Valitse **Anna estettävä numero**.
6. Kirjoita nimi ja numero, jonka haluat estää.
7. Lisää numero estettyjen numeroiden luetteloon valitsemalla **Tallenna**.

Kun Turvalliset yhteyshenkilöt on käytössä, et saa mitään puheluita tai viestejä numeroista, jotka ovat estettyjen numeroiden luettelossa, eikä estettyihin numeroihin voi soittaa puheluita.

Estettyjen puheluiden ja viestien tarkastelu

Estohistoriasta näet puhelut ja viestit, jotka Turvalliset yhteyshenkilöt on estänyt.

Voit tarkastella Turvallisten yhteyshenkilöiden estämiä puheluita ja viestejä seuraavasti:

1. Valitse päänäkyessä **Asetukset**.
Asetusten valintaluettelo avautuu.
2. Valitse asetusten valintaluettelosta **Turvalliset yhteyshenkilöt**.
3. Valitse **Näytä estohistoria**.


Sovelluksen päivittäminen

Aiheet:

- [Päivitystilän valitseminen](#)
- [Manuaaliset päivitykset](#)

Tuotteen sisältämä automaattinen päivityspalvelu tarkistaa päivitykset säännöllisesti ja pitää tuotteen ajan tasalla.

Kun aktivoit tuotteen, automaattinen päivitys tulee käyttöön. Automaattinen päivitys tarvitsee käytettävissä olevan Internet-yhteyden. Kun Internet-yhteys on käytettävissä, tuote tarkistaa päivitykset säännöllisesti ja lataa ne tarvittaessa.

 **Huomautus:** Voit ilmaiseksi päivittää sovelluksen niin kauan, kun tilauksesi on aktiivinen. Laitteen jatkuva suojaus kannattaa varmistaa ostamalla lisää tilausaikaa hyvissä ajoin ennen tilauksen vanhentumista.

Päivitystilan valitseminen

Automaattinen päivitys on käytössä, kun olet aktivoinut tuotteen. Jos poistat automaattisen päivityksen käytöstä tai et käytä käytönaikaista tarkistustilaa, sovellus on päivitettävä manuaalisesti.

Voit vaihtaa päivitystilaa seuraavasti:

Valitse jokin seuraavista **Automaattisen päivityksen** tiloista.

- **Aina** - Sovellus pitää virustunnisteet ajan tasalla lataamalla automaattisesti ja säännöllisesti päivitykset päivityspalvelimelta. (Suositus.)
- **Kotiverkossa** - Sovellus lataa päivitykset päivityspalvelimelta automaattisesti, kun käytät operaattorisi verkkoa.
- **Ei koskaan** - Virustunnisteita ei päivitetä automaattisesti. Emme suosittele, että poistat automaattisen päivityksen käytöstä.

Manuaaliset päivitykset

Voit päivittää tuotteen manuaalisesti milloin tahansa.

Voit päivittää tuotteen manuaalisesti seuraavasti:

1. Valitse päänäkyssä **Päivitä**.
Tuotteen on muodostettava Internet-yhteys uusimpien päivitysten tarkistamista varten.
2. Valitse **Kyllä**, jos haluat tarkistaa uusimmat päivitykset.
Jos uusi päivitys on saatavilla, tuote pyytää sinua lataamaan sen.
3. Jos uusi päivitys on saatavilla, lataa ohjelmistopäivitys valitsemalla **Kyllä**.
4. Kun lataus on valmis, asenna päivitys valitsemalla **Asenna**.

Tilauksen palveluajan ostaminen

Aiheet:

- [Tilauspalveluajan ostaminen tietokoneella](#)

Voit pitää laitteesi jatkuvasti suojattuna ostamalla lisää palveluaikaa hyvissä ajoin ennen umpeutumispäivää. Ostettu lisäpalveluaika joko lisätään edellisestä tilauksesta jäljellä olevaan aikaan tai ilmaiseen kokeilujaksoon.

Tuote tukee useita ostotapoja jakelukanavan mukaan. Yleisimmät ostotavat ovat

- F-Secure eStore
- Paikallinen jälleenmyyjä
- Operaattorikohtainen jatkuva palvelutilaus

Jos haluat ostaa F-Secure Mobile Security ilmaisen kokeiluversion käyttämisen jälkeen tai haluat päivittää F-Secure Anti-Theftin F-Secure Mobile Security, käytä sovelluksen **Osta**-valikkoa.

Tilauspalveluajan ostaminen tietokoneella

Voit ostaa lisää palvelun tilausaikaa tuotteelle tietokoneen avulla.

Jos haluat ostaa lisää palvelun tilausaikaa tietokoneen Web-selaimella, noudata seuraavia ohjeita:

1. Avaa <http://www.f-secure.com/estore/avmobile.shtml> Web-selaimessa.
2. Syötä tilauskoodi **Tilauskoodi**-kenttään, jotta tilauksesi voidaan tunnistaa.
F-Secure eStore hyväksyy yleisimmät luottokortit ja suurimpien pankkien pankkisiirrot.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.