

F-Secure Mobile Security™ for Windows Mobile

1. Asennus ja aktivointi

Edellinen versio Jos edellinen F-Secure Mobile Security -versio on asennettuna, se on suljettava. Edellinen versio poistetaan automaattisesti asennuksen yhteydessä.

Asennus **Voit asentaa sovelluksen jollakin seuraavista tavoista:**

1. Siirrä .cab-asennustiedosto laitteeseesi.
2. Etsi ja valitse .cab-tiedosto laitteesi Resurssienhallinnassa.
3. Salli asennus valitsemalla **Kyllä**, jos sovellus kehottaa tekemään niin.
4. Hyväksy lisenssiehdot valitsemalla **Kyllä**.
5. Kun sovellus on asennettu, sinua kehoitetaan käynnistämään laite uudelleen. Valitse **Kyllä**.
6. Kun asennus on valmis, tuote on vielä aktivoitava. Tuote ei suojaa laitettasi, jos et ole aktivoinut tuotetta.


Aktivointi **Voit aktivoida tuotteen seuraavasti:**


1. Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa F-Secure Mobile Security -sovelluksen asennuksen jälkeen, näkyviin tulee aktivointihuomautus. Valitse **Kyllä**.
2. Valitse jompikumpi seuraavista aktivointityypeistä:
 - Jos haluat aloittaa kokeilujakson, valitse **Kokeilujakso** ja **Seuraava**.
 - Jos haluat käyttää lisensoitua versiota, valitse aktivointityypiksi **Tilausnumero** ja valitse **Seuraava**. Anna sitten tilausnumerosi ja valitse **Seuraava**.
3. Muodosta yhteys päivityspalveluun valitsemalla **Kyllä**. Sovellus muodostaa yhteyden päivityspalveluun ja lähettää tilausnumerosi. Ensimmäisen päivityksen aikana sovellus lataa uusimmat virustunnisteet.
4. Latauksen päätyttyä näyttöön tulee sanoma, jossa ilmoitetaan, että rekisteröityminen onnistui ja että sovellus on aktivoitu. Tee aktivointi valmiiksi valitsemalla **OK**.
5. Kun aktivointi on tehty valmiiksi, tee laitteesi virustarkistus. Näin varmistat, ettei laitteessasi ole viruksia. Lisätietoja on kohdassa **Virustarkistuksen tekeminen**.

Jos sinulla on voimassa oleva tilauskoodi ja käytät sovelluksen kokeiluversiota, aktivoi tilauksesi siirtymällä **Osta**-valikkoon ja antamalla tilauskoodisi.

Tuotteen käytön aloittaminen

Kun F-Secure Mobile Security on aktivoitu, se aloittaa toimintansa automaattisesti aina, kun laite käynnistetään:

1. Jos käytät Windows Mobile Professional- tai Windows Mobile Classic -laitetta, valitse **Käynnistä** → **Ohjelmat** →  **Mobile Security**.

Jos käytät Windows Mobile Standard -laitetta, valitse **Käynnistä** →  **Mobile Security**.

2. Jos sinua kehoitetaan tekemään virustarkistus, valitse **Kyllä**.

2. Virustarkistuksen tekeminen

F-Secure Mobile Security toimii taustalla ja tarkistaa tiedostot automaattisesti, kun käytönaikainen tarkistus on käytössä.

1. Jos käytönaikaisessa tarkistuksessa löytyy virus, näet asiasta viestin. Voit **Kyllä**, jos haluat tarkastella tartunnan saaneita tiedostoja, tai valitse **Ei**, jos haluat sulkea näkymän.
2. Virustartunnat-näkymässä on luettelo laitteessa olevista, tartunnan saaneista tiedostoista. Luettelon jokaisessa kohdassa näkyy tartunnan saaneen tiedoston tila (Eristetty tai Vapautettu) ja nimi.
3. Voit tarkastella tartunnan saaneen tiedoston tarkempia tietoja valitsemalla sen.
 - Jos käytät Windows Mobile Professional- tai Windows Mobile Classic -laitetta, napauta **Näytä tiedot**.
 - Jos käytät Windows Mobile Standard -laitetta, valitse **Valikko**→**Näytä tiedot**.

Tartunnan saaneiden tiedostojen käsittely

Voit käsitellä tartunnan saaneita tiedostoja seuraavasti:

1. Avaa päänäkyvässä **Virustentorjunta**.
2. Valitse *Virustentorjunta* -valikosta Tartunnat.
3. Valitse *Tartunnat*-näkyvässä käsiteltävä, tartunnan saanut tiedosto.
4. Valitse jokin seuraavista toiminnoista:
 - **Poista** - Voit poistaa tartunnan saaneen tiedoston. Tämä on suositeltavin toiminto. Tiedosto poistetaan kokonaan laitteestasi.
 - **Eristä** - Voit eristää tartunnan saaneen tiedoston, jos sitä ei ole vielä eristetty. Eristetty tiedosto lukitaan, eikä se voi vahingoittaa laitettasi, kun F-Secure Mobile Security on toiminnassa.
 - **Vapauta** - Voit vapauttaa tartunnan saaneen tiedoston eristyksestä. Jos vapautat tiedoston, se ei ole enää lukittuna. Otat sen käyttöön tällöin omalla vastuullasi.

Jos käytät Windows Mobile Professional- tai Windows Mobile Classic -laitetta, napauta toimintonäppäintä.

Jos käytät Windows Mobile Standard -laitetta, valitse **Valikko** ja valitse toiminto.

3. Luvattoman verkkoliikenteen torjunta

F-Secure Mobile Security -sovelluksen palomuuuri toimii huomaamatta taustalla. Se valvoo saapuvaa ja lähtevää Internet- ja verkkoliikennettä sekä suojaaa laitteesi tunkeutumisyriksiltä. Valmiiksi määritettyjen palomuuritasojen avulla voit hetkessä vaihtaa suojaustason tarpeitasi vastaavaksi.

Suojaustason valinta

Voit valita suojaustason seuraavasti:

1. Avaa päänäkyvässä **Palomuuuri**.
2. Valitse Palomuuuri-valikosta **Asetukset**.
3. Valitse jokin seuraavista palomuuritasoista:
 - **Estä kaikki** - Voit estää kaiken verkkoliikenteen.
 - **Korkea** - Voit sallia yleisimmin käytettävät sovellukset ja estää kaiken saapuvan liikenteen.
 - **Normaali** - Voit sallia kaikki lähtevät yhteydet ja estää kaiken saapuvan liikenteen.
 - **Salli kaikki** - Voit sallia kaiken verkkoliikenteen.
 - **Mukautettu** - Voit sallia omien sääntöjesi mukaisen verkkoliikenteen. Voit muokata omia sääntöjäsi valitsemalla **Muokkaa sääntöjä**, kun **Mukautettu**-suojaustaso on valittuna.

4. Luottamuksellisten tietojen suojaus

Anti-Theft-toiminnolla voit varmistaa, ettei laitettasi tai siihen tallennettuja tietoja käytetä väärin, jos laitteesi varastetaan.



Koska muistikortit voi helposti vaihtaa, tallenna luottamukselliset tietosi laitteen muistiin.

Suojakoodi

Suojakoodilla voit etäpaikantaa tai etälukita laitteesi tai etäpoistaa sen sisältämät tiedot.

Suojakoodin vähimmäispituus on 8 merkkiä. Valitse suojakoodi, joka on helppo muistaa mutta vaikea arvata. Säilytä suojakoodi turvallisessa paikassa.

Anti-Theft-etätoiminto

Etäpaikannuksella voit paikantaa laitteesi lähettämällä siihen tekstiviestin.

Etälukituksella voit etälukita laitteen lähettämällä siihen kirjoittamasi tekstiviestin. Jos haluat käyttää etälukitusta, pidä laitteen lukitus käytössä.

Etäpoistolla voit etäpoistaa laitteesi sisältämät tiedot lähettämällä siihen kirjoittamasi tekstiviestin.

Voit ottaa Anti-Theft-etätoiminnon käyttöön seuraavasti:

1. Avaa päänäkyvässä **Anti-Theft**.
2. Valitse Varkaudenesto-valikosta **Asetukset**.
3. Valitse, mitkä toiminnot haluat ottaa käyttöön:
 - Jos haluat voida etäpaikantaa laitteesi, valitse **Käytä paikannusta**.
 - Jos haluat voida etäpoistaa laitteesi sisältämät tiedot, valitse **Ota etäpoisto käyttöön**.
 - Jos haluat voida etälukita laitteesi, valitse **Ota etälukitus käyttöön**.



Voit ottaa etälukituksen käyttöön vain, kun laitteen lukitus on käytössä.

4. Anna **suojakoodisi**. Vahvista se antamalla se uudelleen.

Voit etäpaikantaa tai etälukita laitteesi tai etäpoistaa sen sisältämät tiedot seuraavasti:

- Voit paikantaa laitteesi lähettämällä siihen seuraavan tekstiviestin:
#LOCATE#<suojakoodi> (esimerkki: #locate#12345678)
- Voit lukita laitteesi lähettämällä siihen seuraavan tekstiviestin:
#LOCK#<suojakoodi> (esimerkki: #lock#abcd1234)
- Voit poistaa laitteesi sisältämät tiedot lähettämällä siihen seuraavan tekstiviestin:
#WIPE#<suojakoodi> (esimerkki: #wipe#12345678)

Tekstiviesti-hälytys

Anti-Theft voi lähettää hälytyksen, jos laitteessasi oleva SIM-kortti vaihdetaan. Voit käyttää tekstiviestihälytystä ottamalla asetuksen käyttöön ja määrittämällä puhelinnumeron, johon tekstiviesti lähetetään, kun laitteessa oleva SIM-kortti vaihdetaan.

5. Web-sivujen selaamisen suojaus

Selaussuojaus-toiminto suojaa web-sivustoilta, jotka saattavat varastaa henkilökohtaisia tietojasi, kuten luottokorttinumeroita, käyttäjätietoja ja salasanoja.

Selaussuojaus tarkistaa web-sivustot, joita selaat Internet Explorer -selaimella. Selaussuojaus otetaan käyttöön automaattisesti, kun olet aktivoinut F-Secure Mobile Security -tuotteen, jos Internet Explorer on asetettu oletusselaimeksi. Jos käytät muuta selainta, Selaussuojaus ei suojaa web-selausta.

Voit ottaa Selaussuojauksen käyttöön seuraavasti:

1. Avaa päänäkökymässä **Selaussuojaus**.
2. Valitse Selaussuojaus-valikosta **Asetukset**.
3. Jos haluat ottaa selaussuojauksen käyttöön, valitse **Ota selaussuojaus käyttöön**.
4. Valitse kohdassa **Käytettävä verkko**, haluatko käyttää selaussuojausta kaiken aikaa vai vain silloin, kun selaat webiä oman operaattorisi verkossa:
 - Jos haluat käyttää selaussuojausta vain silloin, kun käytät oman operaattorisi verkkoa, valitse **Vain operaattorini**.
 - Jos haluat pitää suojauksen toiminnassa myös matkustaessasi oman operaattorisi verkon ulkopuolella, valitse **Kaikki operaattorit**.

6. Tuotteen päivittäminen

Automaattinen päivitys

F-Secure Mobile Security sisältää automaattisen päivystoiminnon. Tämä tarkoittaa sitä, että sovelluksen virustunnisteet päivittyvät säännöllisesti. Vain ajan tasalla olevat virustunnisteet suojaavat laitteesi uusimmilta viruksilta. Automaattinen päivitys on käytössä, kun olet aktivoinut tuotteen.

Sovellus tarvitsee käytettävissä olevan Internet-yhteyden päivitystä varten. Kun Internet-yhteys on käytettävissä, sovellus tarkistaa, milloin virustunnisteet päivitetään edellisen kerran, ja lataa tarvittaessa uuden päivityksen.

Manuaalinen päivitys

Voit myös päivittää sovelluksen ja virustunnisteet manuaalisesti seuraavalla tavalla:

1. Valitse päänäkökymässä **Valikko→Päivitä**.
2. Vahvista, että haluat noutaa uusimman päivityksen, valitsemalla **Kyllä**.
3. Jos uusi sovelluspäivitys on saatavilla, sovellus kehottaa lataamaan sen. Valitse tällöin **Kyllä**.
4. Kun päivitys on valmis, tee laitteen virustarkistus valitsemalla **Kyllä**. Lisätietoja on kohdassa **Virustarkistuksen tekeminen**.

Lisätiedot

Jos haluat lisätietoja, lataa tuotteen käyttöopas (User's Guide, saatavilla englanniksi) osoitteessa <http://mobile.f-secure.com/>.

Tekninen tuki

Jos sinulla on sovellukseen liittyviä kysymyksiä, joita ei ole käsitelty oppaissa tai verkkopalveluissa osoitteessa <http://mobile.f-secure.com/>, ota yhteys paikalliseen F-Secure-jälleenmyyjään tai suoraan F-Secureen.

VASTUURAJOITUKSET

"F-Secure" ja kolmiosymboli ovat F-Secure Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja F-Securen tuotenimet sekä symbolit ja logot ovat F-Secure Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki tässä ohjeessa mainitut tuotenimet ovat taustayritystensä tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. F-Secure Corporationilla ei ole oikeuksia näihin tavaramerkkeihin ja tuotenimiin. F-Secure Corporation on pyrkinyt varmistamaan tämän ohjeen tietojen oikeellisuuden, mutta ei vastaa sen mahdollisista virheistä tai puutteista. F-Secure Corporation varaa itselleen oikeuden muuttaa tässä ohjeessa mainittuja tietoja ilman ennakoilmoitusta.

Esimerkeissä mainitut yritykset, nimet ja tiedot ovat kuvitteellisia, ellei toisin ole mainittu. Tätä ohjetta tai mitään sen osaa ei saa toisintaa tai siirtää missään muodossa, ei elektronisesti eikä mekaanisesti, ilman F-Secure Corporationin kirjallista ennakkosuostumusta.

Tätä tuotetta saattaa koskea esimerkiksi jokin tai jotkin seuraavista F-Securen patenteista:
GB2353372, GB2366691, GB2366692, GB2366693, GB2367933, GB2368233, GB2374260

Copyright © 2010 F-Secure Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

